

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по активации:

Ключ продукта — это 25-значный код, который выглядит следующим образом:

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Ключ можно применить только на одном устройстве! Мы гарантируем активацию только на официальных дистрибутивах, с активным модулем безопасности.

Перейдите к инструкции по активации, в зависимости от вашей задачи, для этого кликните по одной из ссылок ниже:

[У меня уже установлена Windows 10 Pro, нужно активировать](#)


[У меня Windows 10 Home \(Домашняя\), хочу обновиться до Pro](#)

[У меня Windows 8.1, хочу обновиться до 10 Pro](#)

[Хочу сделать чистую установку с помощью флешки или переустановить Windows 7, 8](#)

Активация установленной Windows 10 Pro

1) Нажмите кнопку Пуск и затем выберите **Параметры > Обновление и безопасность > Активация > Обновить ключ продукта > Изменить ключ продукта**



2) Вставьте приобретённый лицензионный ключ

Важно! В строке выпуск должно быть написано “Windows 10 Pro” и ничто другое. Если у вас Home (Домашняя), сначала обновитесь по инструкции. Если Корпоративная – потребуется переустановка системы.

Появляется ошибка “Ключ не подошел” 0xc004f050 – скорее всего выпуск установленной системы не совпадает с лицензией ключа активации. Необходимо установить именно тот выпуск, для которого была куплена лицензия. Ключ для Pro **не может** активировать Home или Enterprise. Проверить выпуск можно на скриншоте выше (строчка “Выпуск” сверху окна). Если выпуск соответствует, внимательно проверьте ключ на ошибки.

[Другие ошибки при активации](#)


Обновление с Windows 10 Home (Домашняя)

Если у вас Домашняя версия, используйте этот метод обновления

1. Отключите Интернет
2. Введите ключ обновления: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T (именно этот ключ)
3. Подождите пока все загрузится и в конце должен выдать ошибку — это нормально
4. Перезагрузите ПК
5. После перезагрузки включите интернет и следуйте инструкции по активации установленной Windows 10 Pro

Обновление с 8.1 версии Windows

- 1) Перейдите на сайт Microsoft и скачайте обновление с помощью кнопки “Обновить сейчас”
<https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10>
- 2) Следуйте инструкциям установщика



Установщик не поддерживается вашим устройством (запуск невозможен)

- 1) Скачайте образ Windows 10 по прямой ссылке <https://clck.ru/SuLsi> , запустите его.
- 2) Следуйте инструкциям установщика.

Если не удаётся запустить ни образ диска ни обновление системы – создайте установочный носитель и запустите чистую установку системы. Инструкция: <https://goo.su/pqK5I8S>

Для обновления более старых версий потребуется чистая установка с USB

Инструкция: <https://goo.su/pqK5I8S>

Установка с флешки


Для запуска установки с USB-флешки следуйте шагам:

- 1) Выключите компьютер
- 2) Вставьте USB носитель в порт 2.0
- 3) При включении ПК войдите в Boot menu (горячая клавиша зависит от производителя)
Что такое Boot menu и как в него попасть? Смотрите в видео -> <https://www.youtube.com/watch?v=PrDJKsIo3vQ>
- 4) Выберите из списка устройств USB
- 5) Далее выберите нужную версию системы и следуйте подсказкам установщика

Частые вопросы


1. Установилась Домашняя версия вместо Pro. Если окно с выбором версии системы не появляется, значит в биос уже прописана какая-то лицензия, как правило это Home версия. Установщик выбирает эту же версию автоматически. В таком случае вы можете обновить выпуск до Pro после установки (инструкция находится выше), либо следовать рекомендациям в статье <https://remontka.pro/no-windows-version-selection-clean-install/>

2. Не отображаются жесткие диски для установки



По умолчанию Windows не содержит драйвера, так как они выпускаются производителями оборудования и отличаются в зависимости от бренда и модели. В этом случае нужно зайти на сайт производителя ноутбука или материнской платы, скачать драйвер и скопировать его на установочную флешку. Далее на этом шаге нажать кнопку "Загрузить" и выбрать драйвер для установки.


3. Не удалось создать новый или существующий раздел



Удалите все существующие разделы диска, затем нажмите кнопку Далее. Перед этим убедитесь, что на дисках нет важных данных.

Ошибки при активации ключа


1. Не удалось активировать. Проблема с подключением/интернетом и т.д.




Ошибка говорит о том, что система не может связаться с сервером Microsoft для проверки лицензии. Убедитесь, что интернет подключен. Далее установить все доступные обновления через Центр Обновления Windows.

2. Ошибка “Ваш ключ уже использован” или “Нет действительной цифровой лицензии”

Если вы видите такую ошибку при активации ключа. Возможно, произошел сбой на сервере, и система не может распознать ключ. Чтобы проверить лицензию – в разделе **Активация** выберите **Активировать по телефону**. Если такой опции нет, нажмите клавиши Windows+R, введите **slui 4** в поле "Открыть" и нажмите кнопку ОК.



2) Выберите страну активации в раскрывающемся списке и нажмите кнопку Далее.




Укажите свою страну или регион

Россия

Далее Отмена

3) Позвоните на номер **+7 495 213-17-48**, указанный в программе телефон недействителен! Робот попросит назвать ваш код установки, а затем продиктует код подтверждения, который нужно записать, нажав кнопку «Введите код подтверждения».



← Позвоните и укажите свой код установки

Позвоните на один из этих номеров. Автоматическая телефонная система запросит ваш код установки (IID). В некоторых странах и регионах при звонках на бесплатные номера все же могут взиматься сборы.

Бесплатно:
(8) (800) 200 8002

Платно:
(7) (495) 745 5445 (Москва, Россия)

Код установки:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6849156	8479706	6134515	9824101	8239253	0278242	2491955	4691610	8924405

Прочтите заявление о конфиденциальности

Введите код подтверждения Отмена

В случае успешной проверки лицензии ключ продукта будет активирован. Если лицензия не активировалась – обратитесь в тех. поддержку для замены ключа.

Контакты:

WhatsApp: +7 968 823 823 8

Telegram: @okkeys_store