

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по активации:

- Ключ продукта — это 25-значный код, который выглядит так: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
- Мы гарантируем активацию только на официальных дистрибутивах, с активным модулем безопасности
- Ключ не подходит для версии Single Language (Windows 11 Home для одного языка).

Перейдите к нужному разделу инструкции, в зависимости от вашей задачи, для этого кликните по одной из ссылок ниже:

[У меня уже установлена Windows 11 Home, нужно активировать](#)


[У меня Windows 10, хочу обновиться до 11 Home](#)

[Хочу сделать чистую установку с помощью флешки или переустановить Windows 7, 8](#)

[Где скачать образ системы?](#)

Активация установленной Windows 11 Home

1) Нажмите кнопку Пуск, и затем выберите Параметры > Система > Активация > Изменение ключа продукта



2) Вставьте приобретённый лицензионный ключ

Появляется ошибка "Ключ не подошел" 0xc004f050


Выпуск установленной системы отличается от купленной лицензии. Ключ для Home **не может** активировать Pro или Enterprise. В случае с другими системами потребуется переустановка. Проверить выпуск можно на скриншоте выше (строка "Выпуск" сверху окна).

Появляется ошибка "Ключ использован на другом устройстве"


1) Выберите пункт "Активация по телефону", который появится над "Изменить ключ продукта" (скриншот можно найти немного ниже)

2) В окне вы увидите код установки, вставьте его бота активации по ссылке <https://ok-keys.com/ru/cid/>, он проверит ключ и выдаст ваш код подтверждения. Выданный код подтверждения нужно ввести в программу.

Звонить никому не требуется!



Если пункта "Активировать по телефону" нет - Откройте командную строку (можно найти через поиск), и напишите туда "slui 4". У вас откроется окно для активации.



[Другие ошибки при активации](#)

Обновление с Windows 10 (для скачивания из РФ необходим VPN)

1) Зайдите на официальный сайт Microsoft в раздел загрузок <https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11>

2) Скачайте помощник по установке

Помощник по установке Windows 11

Это лучший вариант установки Windows 11 на устройстве, которое вы используете. Нажмите кнопку **Скачать**, чтобы приступить.

Примечание. Помощник по установке Windows 11 не работает на ПК с процессорами ARM; он работает только на ПК с процессорами x64.



> Прежде чем использовать помощник по установке

Скачать

Установщик не поддерживается вашим устройством (запуск невозможен)

Скачайте образ с официального сайта <https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11> (если сайт не загружается из РФ, включите VPN) либо скачайте его по прямой ссылке <https://clck.ru/XziXU>

Если не удаётся запустить ни образ диска ни обновление системы – создайте установочный носитель и запустите чистую установку системы. Инструкция: <https://goo.su/pqK5I8S>

Для обновления более старых версий потребуется чистая установка с USB

Инструкция: <https://goo.su/pqK5I8S>

Установка с флешки


Для запуска установки с USB-флешки следуйте шагам:

- 1) Выключите компьютер
- 2) Вставьте USB носитель в порт 2.0
- 3) При включении ПК войдите в Boot menu (горячая клавиша зависит от производителя) Что такое Boot menu и как в него попасть? Смотрите в видео -> <https://clck.ru/3G7w6R>
- 4) Выберите из списка устройств USB
- 5) Далее выберите нужную версию системы и следуйте подсказкам установщика

Частые проблемы


1. Установилась другая версия вместо Home. Если окно с выбором версии системы не появляется, значит в биос уже прописана какая-то лицензия. Установщик выбирает эту же версию автоматически. В таком случае вы можете следовать рекомендациям из статьи <https://remontka.pro/no-windows-version-selection-clean-install/>

2. Не отображаются жесткие диски для установки



По умолчанию Windows не содержит драйвера, так как они выпускаются производителями оборудования и отличаются в зависимости от бренда и модели. В этом случае нужно зайти на сайт производителя ноутбука или материнской платы, скачать драйвер и скопировать его на установочную флешку. Далее на этом шаге нажать кнопку “Загрузить” и выбрать драйвер для установки.


3. Не удалось создать новый или существующий раздел



Удалите все существующие разделы диска, затем нажмите кнопку Далее. Перед этим убедитесь, что на дисках нет важных данных.

Ошибки при активации ключа

1. Не удалось активировать. Проблема с подключением/интернетом и т.д.



Ошибка говорит о том, что система не может связаться с сервером Microsoft для проверки лицензии. Убедитесь, что интернет подключен. Далее установить все доступные обновления через Центр Обновления Windows и перезагрузите компьютер.

2. Ошибка 0xC004C060

Ваш ключ недействителен. Если срок активации ещё не закончился – обратитесь в поддержку для замены.

Контакты:

WhatsApp: +7 968 823 823 8

Telegram: @okkeys_store

Где скачать образ системы?

На данный момент скачивание из России на официальном сайте заблокировано. Поэтому без подмены местоположения вы увидите ошибку. <https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11>

Если не получается обойти блокировку, вы можете скачать оригинальный образ диска по ссылке: <https://clck.ru/XziXU>